



手順 1 : バリュードメインTOPページ上部のグローバルメニューから、[ログイン]をクリックしてログイン画面へ遷移します。
<http://www.value-domain.com/>




手順 2 : バリュードメインに登録時に設定したユーザー名/パスワードを入力して、コントロールパネルにログインしてください。



手順 3 : ログイン後にコントロールパネルTOPのメニュー[ドメイン操作 > DNSレコード / URL転送の変更]をクリックして、ドメイン選択画面へ遷移します。




手順 4 : バリュードメインに登録してあるドメインが複数ある場合、Gmailで使用するドメイン(ラジオボタン)を選択して、[変更]ボタンを押下します。



手順 5 : 「設定フィールド」内にGmail設定に必要な情報とMXレコードを追加し「保存する」ボタンをおしてください。

< Google apps > の「ドメインの所有権を確認」画面に表示される“2”項目目の文字列を下記のように入力してください。



ドメイン設定方法(バリュードメイン編) ~ その3 ~

@で始まる「MXレコード」を下記のようにすべて追加してください。
最後に「保存する」ボタンを押して設定がすべて完了します。

⇒ DNS設定 (taro-yamada.com 最終更新:2006-10-26 00:59:30)

ネームサーバー「NS1.VALUE-DOMAIN.COM」「NS2.VALUE-DOMAIN.COM」「NS3.VALUE-DOMAIN.COM」で運用するドメインのDNS設定を行います。

設定フィールド

```
google***** google.com. CNAME 10
@ aspmx.l.google.com. MX 10
@ alt1.aspmx.l.google.com. MX 20
@ alt2.aspmx.l.google.com. MX 30
@ aspmx2.googlemail.com. MX 40
@ aspmx3.googlemail.com. MX 50
@ aspmx4.googlemail.com. MX 60
@ aspmx5.googlemail.com. MX 70
```

自動設定

選択して ※変更後 「保存する」ボタンを押してください。行って下さい。

TTL設定(最低120秒) 秒

• TTL設定は詳しい方のみご変更ください。通常、変更の必要はありません。